

### **Les lecteurs de Codes-barres :**

Nos logiciels utilisent les lecteurs de codes-barres en mode transparent c'est-à-dire qu'il n'y a aucun paramétrage à effectuer dans le logiciel. La lecture du code barre envoie les caractères sur votre ordinateur comme si ils étaient tapés sur la clavier. La majorité des lecteurs de codes barres ou douchettes fonctionnent de cette manière. Seuls certains lecteurs de codes barres sur port séries nécessitent un driver pour fonctionner en mode émulation clavier.

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre code barre, ouvrez un traitement de texte et lisez la référence d'un article avec votre code barre. Si la référence numérique apparaît dans le traitement de texte, votre lecteur fonctionne correctement sinon essayez les réglages ci-dessous ou contactez votre revendeur.

### **Réglage de base :**

Si votre code barre ne lit pas correctement les chiffres de votre code et qu'il envoie des caractères différents exemple : « `'-èç-(\_\_' » c'est qu'il nécessite un paramétrage de la langue. Vous devez avoir avec votre lecteur un petit livret avec une multitude de codes barres à lire.

Repérez la page de paramétrage où vous trouverez les différentes langues ou langages.

Lisez le code barre 'Départ' ou 'Start'

Lisez le code barre correspondant à 'Français' ou 'French'

Lisez le code barre 'Fin » ou 'End'

Désormais les codes devraient être lus correctement. Si ce n'est pas le cas et avec certains lecteurs de codes barres, essayez de lire les codes barres avec la touche majuscule bloquée ou débloquée.

### **A quoi sert le lecteur de code barre :**

Pour créer un article avec son code barre, cliquez sur créer dans la fiche article et ensuite lisez votre code barre. La fiche sera référencée sous ce code. Pour la vente, lorsque vous êtes dans la caisse, passez tout simplement le lecteur sur votre article et la vente sera enregistrée et le stocke décompté.

Si vous avez plusieurs articles à vendre tapez d'abord la quantité suivie de l'étoile sur la clavier ` exemple 5 \* ` puis passer l'article devant le code barre il enregistrera une vente de 5 articles.

**Longueur des codes-barres :** Par défaut fixée à 10 caractères, cette valeur permet d'interpréter toute saisie de code numérique supérieure comme un code article et non pas un 'montant'. Dans ce cas la fiche est recherchée dans le fichier et le montant de la fiche article est imprimé. (Exemple : valeur 4 / si vous saisissez 15412, c'est la référence article 15412 qui sera recherchée et non pas le prix 15412 qui sera imprimé). Par sécurité la valeur ne peut être inférieure à 4, elle est en général fixée à 10 caractères.

### Codes barres spéciaux balances et prix variables :

Vous pouvez paramétrer jusqu'à 50 'racines de codes barres' qui seront lues et décodées par le logiciel. Cliquez sur la première ligne du tableau et indiquez la racine de votre code-barres imprimée par votre balance. Exemple si vous rentrez la racine 601, tous les codes barres commençants par 601 seront décodés comme des codes-barres de la balance.

**Attention :** Ne jamais commencer une racine par un zéro, certains lecteurs les ignorent.

Ensuite indiquez la famille dans laquelle iront se ranger les ventes de la balance. (Choisissez une lettre de A à T).

Indiquez le nom qui sera imprimé sur le ticket (Exemple : Légumes) et ensuite validez, votre logiciel est désormais capable de lire les codes barres de votre balance.

### **Important :**

- Par défaut le logiciel décode le prix à partir du 9eme caractères et sur 4 chiffres. Si vous souhaitez changer ce paramétrage il suffit d'ajouter dans le nom le signe # suivi de la position de lecture et de la longueur. Exemple : Légumes #85 lira le prix dans le code barre à partir du 8eme caractère et sur une longueur de 5 chiffres.
- Le logiciel divise automatiquement le prix par 100 pour émuler les centimes qui ne sont pas inscrits sur le code barre.
- Si vous possédez une balance dans une autre valeur que votre monnaie (Exemple une ancienne balance en Francs) vous pouvez appliquer un coefficient multiplicateur à la lecture pour que la traduction se fasse en Euro. (ou votre monnaie principale)

### Les codes barres presse :

Les codes barres de la presse commencent par 378 ou 379. Indiquez la famille dans laquelle vous voulez centraliser les ventes lorsque ce sont des articles presses. Si vous le souhaitez vous pouvez désactiver la lecture des codes presses en validant el Switch présent sur la page.

### **Note :**

Si vous obtenez des informations non-conformes lorsque vous lisez un code barre dans la caisse, par exemple il vous met un prix a la place de l'article), vérifiez que vous la longueur des codes barres (voir ci-dessus).

Vous avez aussi peut être créé des codes-barres spéciaux alors que vous ne les utilisez pas. Dans ce cas cliquez sur le bouton 'annuler', pour supprimer les codes-barres parasites.